



SSL-VPN 接続簡易手順

第 0.2 版

改版履歴

版数	変更日付	変更内容
0.1 版	2018/5/8	新規作成
0.2 版	2020/01/21	FortiClient6.2 向けに画面キャプチャを差替

製作著作 © 2020 JMS-United Co., Ltd. All rights reserved.

本書の一部、または全部を著作権所有者の許諾なしに、商用目的のために複製、配布することは できません。InfiniTalk、インフィニトークの名称およびロゴはインフィニトーク株式会社の商 標または登録商標です。

その他、記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。 本ガイドでは、©®TMの表示を省略しています。ご了承ください。

目次

改版履	歷	1
第1章	はじめに	1
第2章	必要なアプリケーションのインストール・初期設定	2

第1章 はじめに

本マニュアルでは、InfiniTalk クラウドサービスに SSL-VPN 接続するための手順について記載しています。

本作業には以下のアプリが必要です。

・FortiClient : クラウドサーバへの SSL-VPN 接続に使用します

A 本ドキュメントは FortiClient 6.2 の場合を例に記載しております。 バージョンによって画面が異なる場合がございます。

第2章 必要なアプリケーションのインストール・初期設定

本章では、必要となるアプリケーションのインストール手順について記載しています。

2.1 FortiClient のインストール

(1) 下記のURL にアクセスし、Windows 用の FortiClient インストールプログラムをダウンロー ドして下さい。

<<ダウンロードページ URL>>

https://www.forticlient.com/downloads



FortiClient6.2以降では、VPN クライアント機能は FortiClient VPN として独立しまし た。6.2以降をダウンロードする場合は、以下のように FortiClient VPN の [Download for Windows] を選択してください。



(2) ダウンロードしたインストールプログラムを実行し、FortiClientのインストールを開始して ください。

FortiClient インストーラ	
「ステータス - イメージをダウンロード中(2%) ┃	キャンセル

(3) セットアップ画面が表示されます。"はい、同意します" にチェックを入れ、[次へ]を選択 します。後は画面の指示に従いインストールを実行します。

🛃 FortiClient VPN セットアップ				×
FortiClient VPN セ	ットアップ ウィザードへようご	57		
このセットアップ ウィザードでは、 す。 続行する(こは、 [次へ] をクリ は、 [キャンセル] をクリックしてくだ	FortiClient VPN をコンピューターにイン ックしてください。 セットアップ ウィザート さい。	パトールしま *を終了する(č	
				2
☑はい、同意します	ライセンス同意書	k∧(N)	キャンセ	216

(4) インストールが完了したら以下の画面が表示されます。[完了]を選択します。



2.2 FortiClient の初期設定

- (1) [スタート]メニューからインストールした FortiClient を起動します。
- (2)以下のメッセージが表示された場合は、チェックを入れ、[I accept]を選択します。



(4) 設定画面が表示されます。以下のように入力後、[保存]を選択します。

FortiClien	t VPN			*	•	!	i	6
Upgrade to the full version to a	access additional features an	id receive technical support.						
	VPN 接続の 編集							
	VPN	SSL-VPN IPsec VPN						
	接続名	infinitalk						
	説明							
	リモートGW	XXX.XXX.XXX	×					
	クライアント証明書 認証	 +リモートゲートウェイを追加 ポートの編集 10443 なし ▼ ユーザ名入力 ○ ユーザ名を保存 無効なサーバ証明書の警告を非表示 キャンセル 保存 						

VPN	SSL-VPN
接続名	任意の文字列(例:infinitalk)
リモート GW	(弊社から指定された IP アドレス)
ポートの編集	チェックし、10443を入力
認証	"無効なサーバ証明書の警告を非表示" にチェック

(5) 以上で初期設定は完了です。

2.3 VPN 接続・切断

- (1) [スタート]メニューから FortiClient を起動します。
- (2)以下の画面が表示されます。弊社から指定されたユーザ名、パスワードを入力後、[接続]を選択します。

FortiClient VPN		*	¢00
Upgrade to the full version to access additional features and	receive technical support.		
VPN名称	infinitalk 🔻	≡	
ユーザ名			
パスワード			
	接続		

(3) 以下のようなセキュリティ警告が表示された場合は、"はい"を選択します。 (3) はたい"を選択します。

P	このページを表示するには、セキュリティで保護された接続(サ ーパー認証を含む)が必要です。
	このサイトの証明書発行元は、信頼されていないか不明で す。続行しますか?
	はい(Y) いいえ(N) 証明書の表示(V) 詳細情報(M)

- (4) 以下の画面が表示されれば VPN 接続完了です。この状態で以下のような操作が可能です。 ・InfiniTalk コントロールパネルの閲覧
 - ・エージェントステータスツールからのログイン及び通話受発信

VPN を切断する場合は [切断]を選択します。

